



Fujitsu Punktmatrix-Drucker

DL-Serie

Drucker-Treiber Installationsanleitung

- Windows® 10
- Windows Server® 2016
- Windows® 8.1
- Windows Server® 2012 R2
- Windows® 8
- Windows Server® 2012
- Windows® 7
- Windows Server® 2008 R2

WICHTIGER HINWEIS FÜR BENUTZER



Für Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2 und spätere Versionen installieren Sie den Druckertreiber, bevor Sie den Drucker an Ihren PC anschließen.

Eine der folgenden Meldungen wird im Setup-Programm angezeigt: **Drucker ist bereit zur Installation.** oder **Installation des Druckertreibers wurde abgeschlossen.**

Nachdem die Meldung angezeigt wird, schließen Sie den Drucker an Ihren PC an. Wenn der Drucker bereits vor der Installation des Druckertreibers an Ihren PC angeschlossen ist, siehe den Abschnitt **Fehlersuche** im Kapitel Setup in dieser Anleitung.



Verwenden Sie diesen Druckertreiber nicht in anderen Druckern (anderen als Fujitsu DL-Serie).

Verwenden Sie Fujitsu-Drucker der DL-Serie nicht mit Druckertreibern anderer Hersteller.

Beim Drucken in Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2 und späteren Versionen stellen Sie die Druckerfunktionseinstellung auf die werksseitigen Standardkonfigurationen ein.

Bei Verwendung einer anderen Einstellung wird das gewünschte Druckergebnis nicht erzielt.



Nach dem Einlegen der Setup-Disk in das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk Ihres PCs wird das Fenster zum Einrichten der Software für die FUJITSU-DL-Serie angezeigt. Wenn Ihr Betriebssystem Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2 oder eine spätere Version ist, klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.

Im Falle eines anderen Windows-Betriebssystems klicken Sie die **EXIT**-Schaltfläche. Für einige Versionen ab Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2 kann das Installationsverfahren oder der Anzeigehalt unterschiedlich sein. Sollte dies der Fall sein, folgen Sie den empfohlenen Bildschirmanweisungen.

Melden Sie sich für die Einrichtung stets mit einem Administrator-Konto an.

Während der Einrichtung erscheint im Dialog **Benutzerkontensteuerung** eventuell die Frage *Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?* Wählen Sie **Ja**.

Bei der Verwendung eines 64-Bit-Betriebssystems von Windows führen Sie die oben genannten Schritte ebenfalls aus. Wenn ein Druckertreiber einer anderen Version installiert wurde, löschen Sie diesen zuerst und fahren Sie dann mit der Einrichtung fort. Der Inhalt dieses Handbuchs kann zwecks Verbesserung ohne Vorankündigung geändert werden. Fujitsu Isotec trägt keine Verantwortung für die Verletzung von Patentrechten Dritter oder für sonstige Rechtsverletzungen, die sich aus dem Gebrauch der Daten ergeben, die in diesem Dokument bereitgestellt werden.

IN DIESEM HANDBUCH VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

Windows® 10 Education x64 Edition	als Windows 10 bezeichnet
Windows® 10 Education	
Windows® 10 Enterprise x64 Edition	
Windows® 10 Enterprise	
Windows® 10 Pro x64 Edition	
Windows® 10 Pro	
Windows® 10 Home x64 Edition	
Windows® 10 Home	
Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter	als Server 2016 bezeichnet
Microsoft® Windows Server® 2016 Standard	
Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials	
Windows® 8.1 Enterprise x64 Edition	als Windows 8.1 bezeichnet
Windows® 8.1 Enterprise	
Windows® 8.1 Pro x64 Edition	
Windows® 8.1 Pro	
Windows® 8.1 x64 Edition	
Windows® 8.1	
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter	als Server 2012 R2 bezeichnet
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard	
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials	
Windows® 8 Enterprise x64 Edition	als Windows 8 bezeichnet
Windows® 8 Enterprise	
Windows® 8 Pro x64 Edition	
Windows® 8 Pro	
Windows® 8 x64 Edition	
Windows® 8	
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter	als Server 2012 bezeichnet
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard	
Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials	
Windows® 7 Ultimate x64 Edition	als Windows 7 bezeichnet
Windows® 7 Ultimate	
Windows® 7 Enterprise x64 Edition	
Windows® 7 Enterprise	
Windows® 7 Professional x64 Edition	
Windows® 7 Professional	
Windows® 7 Home Premium x64 Edition	
Windows® 7 Home Premium	
Windows® 7 Starter	
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise	als Server 2008 R2 bezeichnet
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard	

ÜBER DIE MARKE

Die oben erwähnten Firmennamen und Produktnamen sind eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken des jeweiligen Unternehmens.

INSTALLATION DRUCKERTREIBER

In diesem Abschnitt wird Windows 7 Professional als ein Beispiel für das Verfahren zur Installation des Druckertreibers auf einem PC mit Windows 7 / Server 2008 R2 oder einem neueren Betriebssystem verwendet. Im nachfolgenden Ablauf wird der Druckertreiber Fujitsu DL7400Pro eingerichtet.




Bei Verwendung eines anderen Druckers oder eines anderen Druckertreibers ändern Sie diese Einstellung auf Ihren aktuellen Drucker oder den Namen des Druckertreibers, um das Verfahren zu befolgen.


Einrichtung mithilfe von Plug-and-Play

1. Melden Sie sich als ein Administrator des Computers an.
2. Legen Sie die Setup-Disk in das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk Ihres PCs ein.
Das Automatisch spielen wird angezeigt. Klicken Sie auf **Run DLSELECT.EXE**.
Wenn das Automatisch spielen nicht angezeigt wird, verwenden Sie den Explorer oder eine andere Anwendung, um die CD-ROM zu öffnen. Und doppelklicken Sie auf die Datei **DLSELECT.EXE**.

Hinweis:

Für Windows 8 / Server 2012 und höher:
Klicken Sie auf die Toast Notification und klicken Sie auf [Run DLSELECT.EXE]








3. Das Einrichtungsfenster für die Software der FUJITSU-DL-Serie wird angezeigt. Wählen Sie aus der Liste der Druckertreiber den **Druckertreiber FUJITSU DL7600Pro/DL7400Pro** und klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.

Hinweis:

Bei Verwendung des neuesten Druckertreibers, der von unserer Website heruntergeladen wurde, doppelklicken Sie auf das ausführbare Programm (eine Datei mit der Erweiterung EXE) im Ordner mit den heruntergeladenen Treiberdaten.




4. Wenn der Dialog *Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?* angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja**.



5. Das Programmpaketfenster für den Druckertreiber der FUJITSU-DL-Serie wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Hinweis:


Bei Verwendung von Windows 7 / Server 2008 R2 und höher wird das folgende Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




6. Wählen Sie einen Druckertreiber wird angezeigt. Zur Verwendung eines Netzwerkports markieren Sie die Option „Einen Netzwerkport verwenden.“ Befolgen Sie die Menüanzeige und wählen Sie einen Druckertreiber zur Installation. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**.

Hinweis:

- Je nach Auswahl des Druckertreibers im Software-Setupfenster für die FUJITSU DL-Serie kann das Fenster unterschiedlich aufgebaut sein. In diesem Handbuch wurde Fujitsu DL7400Pro als Referenz verwendet.
- FUJITSU DL7600/DL7400/DL3850+/DL3750+ ist ausgewählt, das folgende Fenster wird angezeigt.



- Bei der Auswahl von **Einen Netzwerkport verwenden** gehen Sie zu Schritt a.
- Wenn Sie den Druckertreiber nicht installieren möchten, wählen Sie **Abbrechen**. Wenn der Vorgang ohne Installation eines Druckertreibers beendet wird, doppelklicken Sie erneut auf jedes ausführbare Programm der Softwareeinrichtung für die FUJITSU DL-Serie oder des Treiberprogrammpakets für die Drucker der FUJITSU DL-Serie, oder installieren Sie den Druckertreiber durch das *Einrichtungsverfahren mit dem „Drucker hinzufügen“-Assistenten*.
- Über „Einen Netzwerkport verwenden“...
 - (1) Bezüglich des Verfahrens zur Erstellung oder Einrichtung eines Netzwerkports lesen Sie das Handbuch oder die Einrichtungsanleitung eines optionalen LAN-Boards oder LAN-Adapters oder rufen Sie das Hilfe-Thema in Windows auf.
 - (2) Bei Verwendung eines Netzwerkports, der über ein optionales LAN-Board oder einen LAN-Adapter oder mithilfe des Windows Standard TCP/IP-Ports erstellt wurde, wählen Sie dieses Element.
 - (3) Wählen Sie nicht dieses Element, wenn Sie einen parallelen Port oder einen USB-Port verwenden.




7. Im Windows-Sicherheitsdialogfeld wird der Dialog *Möchten Sie diese Geräte-Software installieren?* angezeigt. Klicken Sie auf die Installieren-Schaltfläche.

Hinweis:


DL7600/DL7400/DL3850+/DL3750+...

In Windows 7 / Server 2008 R2 wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.



In Windows 8 / Server 2012 und höher wird das folgende Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Installieren-Schaltfläche.





8. Das Kopieren einer Datei beginnt.

Hinweis:

Warten Sie, bis die Meldung *Druckertreiber ist bereit für die Installation* angezeigt wird.

9. Sobald die Meldung *Druckertreiber ist bereit für die Installation* angezeigt wird, klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.






10. Schließen Sie den Drucker an Ihren PC an und schalten Sie die Stromversorgung des Druckers ein.


11. *Gerätetreibersoftware wird installiert* wird im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste angezeigt. Nach einiger Zeit wird die Meldung *Fujitsu DL7400Pro Gerätetreibersoftware wurde erfolgreich installiert* angezeigt.

Hinweis:

Wenn eine USB-Schnittstelle für die Verbindung verwendet wird, wird stattdessen die Meldung *Ihr Gerät ist bereit zur Verwendung* angezeigt.




Für Windows 8 / Server 2012 und höher:
„Geräteeinrichtung“ wird in der Taskleiste angezeigt, jedoch ist kein Bedienvorgang erforderlich.




12. Wählen Sie **Start** und wählen Sie dann **Geräte und Drucker**.

Hinweis:

Für Windows 8 / Server 2012 und höher:
Drücken Sie die Windows-Logotaste + X-Taste, woraufhin die Menüverknüpfung unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Klicken Sie auf [Systemsteuerung]→[Hardware und Sound] oder [Hardware]→[Geräte und Drucker]







13. Vergewissern Sie sich, dass das Symbol für den Druckertreiber zum Abschnitt **Drucker und Faxgeräte** hinzugefügt wird.

14. Starten Sie Windows neu.
Dadurch wird die Einrichtung des Druckertreibers abgeschlossen.

Wenn Einen Netzwerkport verwenden ausgewählt ist:



- a. Die folgende Meldung wird angezeigt: *Einen Netzwerkport verwenden ist ausgewählt.*
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig und klicken Sie auf die **OK** -Schaltfläche.


- b. Im Windows-Sicherheitsdialogfeld wird der Dialog *Möchten Sie diese Geräte-Software installieren?* angezeigt.
Klicken Sie auf die Installieren-Schaltfläche.

Hinweis:


DL7600/DL7400/DL3850+/DL3750+...

In Windows 7 / Server 2008 R2 wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.




In Windows 8 / Server 2012 und höher wird das folgende Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Installieren-Schaltfläche.



- c. Das Kopieren einer Datei beginnt.

Hinweis:

Warten Sie, bis das Fenster von Verfahren D. angezeigt wird.





- d. Der *Drucker hinzufügen*-Assistent wird angezeigt. Wählen Sie **Einen lokalen Drucker hinzufügen**.

Hinweis:

In Windows 8 / 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2, wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf *Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt*.



Klicken Sie auf *Einen lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen* und klicken Sie dann auf [Weiter].




In Windows 10 / Server 2016 wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf *Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt*.

Klicken Sie auf *Einen lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen* und klicken Sie dann auf [Weiter].







- e. Geben Sie einen Port für den Anschluss des Druckers an und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis:

Wenn kein Port verfügbar ist, zum Beispiel bei Fällen, in denen kein verwendbarer Port in der Liste von **Vorhandenen Anschluss verwenden** vorhanden ist, wählen Sie einen temporären Port wie etwa LPT1:(Druckerport).



- f. Der Dialog *Den Druckertreiber installieren* wird angezeigt. Wählen Sie als **Hersteller FUJITSU** aus. Aus der Liste der **Drucker** wählen Sie ein Modell, das verwendet werden soll, und klicken Sie auf die **Weiter** -Schaltfläche.



- g. Der Dialog *Geben Sie einen Druckernamen ein* wird angezeigt. Geben Sie den Druckernamen ein und klicken Sie auf die **Weiter**-Schaltfläche.



Hinweis:

Geben Sie beim Ändern des Druckernamens den geänderten Druckernamen ein.

- h. Das Kopieren einer Datei beginnt.

Hinweis:

Warten Sie, bis das Fenster von Verfahren I. oder Verfahren J. angezeigt wird.



- i. Das Fenster Druckerfreigabe wird angezeigt. Treffen Sie eine Auswahl entsprechend Ihrer Computerumgebung und klicken Sie auf die **Weiter-Schaltfläche**.

Hinweis:

Bei einigen Computersystemen wird das Druckerfreigabe-Fenster möglicherweise nicht angezeigt.

Wenn das Druckerfreigabe-Fenster angezeigt wird, treffen Sie eine Auswahl entsprechend Ihrer Computerumgebung.

- (1) Nicht freigeben:

Wählen Sie **Drucker nicht freigeben**.


- (2) Freigeben:

Wählen Sie **Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden können** und geben Sie Freigabenamen, Standort und Kommentar ein.


- j. Stellen Sie sicher, dass die Meldung *Sie haben Fujitsu DL7400ProN erfolgreich hinzugefügt* angezeigt wird, und klicken Sie auf die **Fertigstellen-Schaltfläche**, um den Assistenten zu beenden.

Hinweis:

- Wenn mehrere Druckertreiber installiert wurden, wird *Als Standarddrucker einstellen* angezeigt. Wählen Sie nach Bedarf.
- In diesem Fenster wird die **Eine Testseite drucken**-Schaltfläche angezeigt. Drucken Sie bei Bedarf eine Testseite.
- Hinweise zum Drucken der Testseite...
 - (1) Wenn ein temporärer Port in Verfahren E. ausgesucht wurde, drucken Sie keine Testseite aus.
 - (2) Achten Sie darauf, dass der Drucker beim Ausdrucken von Testseiten online ist.
 - (3) Testseiten werden entsprechend den Druckertreibereinstellungen zu diesem Zeitpunkt gedruckt. In den Standardeinstellungen des Druckertreibers werden *Papierquelle: automatisch auswählen* und *Papierformat: A4* konfiguriert. Drucken Sie Testseiten auf DIN-A4-Einzelblatt.
 - (4) Um eine vom Standard abweichende Papierzufuhr oder ein anderes Papierformat zu verwenden, ändern Sie zunächst die Einstellung und drucken Sie dann die Testseiten.



- k. Die folgende Meldung wird angezeigt: *Installation des Druckertreibers wurde abgeschlossen*. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig und klicken Sie auf die **OK** -Schaltfläche.




- l. Wählen Sie **Start** und wählen Siedann **Geräte und Drucker**.

Hinweis:

Für Windows 8 / Server 2012 und höher:

Drücken Sie die Windows-Logotaste + X-Taste, woraufhin die Menüverknüpfung unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Klicken Sie auf [Systemsteuerung]→[Hardware und Sound] oder [Hardware]→[Geräte und Drucker]



- m. Vergewissern Sie sich, dass das Symbol für den Druckertreiber zum Abschnitt **Drucker und Faxgeräte** hinzugefügt wird.

- n. Starten Sie Windows neu. Dadurch wird die Einrichtung des Druckertreibers abgeschlossen.

Einrichtung mit dem „Drucker hinzufügen“-Assistenten

Verwenden Sie den **Drucker hinzufügen**-Assistenten, um den Druckertreiber einzurichten.

In diesem Abschnitt wird das Einrichtungsverfahren für Windows7 beschrieben.

Im nachfolgenden Ablauf wird der Druckertreiber Fujitsu DL7400Pro eingerichtet.

Bei Verwendung eines anderen Druckers oder eines anderen Druckertreibers ändern Sie diese Einstellung auf Ihren aktuellen Drucker oder den Namen des Druckertreibers, um das Verfahren zu befolgen.

Bei der Verwendung von Windows 7/Server 2008 R2 und späteren Versionen verwenden Sie ebenfalls dieses Verfahren, um den Druckertreiber zu installieren.


1. Melden Sie sich als ein Administrator des Computers an.
2. Wählen Sie **Start** und wählen Sie dann **Geräte und Drucker**.


Hinweis:

Für Windows 8 / Server 2012 und höher:

Drücken Sie die Windows-Logotaste + X-Taste, woraufhin die Menüverknüpfung unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Klicken Sie auf [Systemsteuerung]→[Hardware und Sound] oder [Hardware]→[Geräte und Drucker]






3. Aus dem **Geräte und Druckerordner** wählen Sie **Einen Drucker hinzufügen**.

Hinweis:


In Windows 8 / 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2 wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf *Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt*.



In Windows 10 / Server 2016 wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf *Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt*.





4. Der „Drucker hinzufügen“-Assistent wird angezeigt. Wählen Sie **Einen lokalen Drucker hinzufügen**.

Hinweis:


In Server 2008 R2 wird das folgende Fenster angezeigt.

Wählen Sie **Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker als Administrator hinzufügen**. Dieses Fenster wird nicht angezeigt, wenn Sie sich über ein integriertes Administratorkonto anmelden.




Hinweis:

In Windows 8 / 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2 wird das folgende Fenster angezeigt. Wählen Sie **Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen** hinzufügen.



In Windows 10 / Server 2016 wird das folgende Fenster angezeigt.



Wählen Sie **Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen** hinzufügen.




5. Geben Sie einen Port zum Anschluss des Druckers an und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Hinweis:

Wenn kein Port verfügbar ist, zum Beispiel bei Fällen, in denen kein Port zum Anschluss des Druckers in der Liste von **Einen bestehenden Port verwenden** vorhanden ist, wählen Sie stattdessen einen temporären Port wie etwa LPT1:(Druckerport).






6. Das Fenster von **Den Druckertreiber installieren** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Disk erhalten**.



7. Legen Sie die Setup-CD-ROM in das CD- oder DVD-Laufwerk (D:) ein.
Ändern Sie dann den Pfadnamen von „A:“ nach „D:\Software\Drivers\DL7600Pro_DL7400Pro“ und klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.

Hinweis:

- Das CD-Laufwerk ist im Beispiel oben auf „D:“ eingestellt.
Wenn Ihr CD-Laufwerk auf einen anderen Treiber eingestellt ist, ändern Sie den Pfad auf das korrekte Laufwerk.
- Bei Windows 7 / Server 2008 R2 und späteren Versionen muss der oben genannte Ordner ebenfalls angegeben werden.
- Bei einem 64-Bit-Windows-Betriebssystem muss der oben genannte Ordner ebenfalls angegeben werden.
- DL7600/DL7400/DL3850+/DL3750+...
Für Windows 7 geben Sie „D:\Software\Drivers\DL****\ (Sprache)\Win7“ als Pfadnamen ein.
Für Server 2008 R2 geben Sie „D:\Software\Drivers\ DL****\ (Sprache)\Win28R2“ als Pfadnamen ein.
Für Windows 8.1 / Windows 8 geben Sie „D:\Software\ Drivers\DL****\ (Sprache)\Win8“ als Pfadnamen ein.
Für Server 2012 R2 / Server 2012 geben Sie „D:\Software \Drivers\DL****\ (Sprache)\Win2012“ als Pfadnamen ein.
Bei der Installation eines anderen Druckertreibers ändern Sie den Druckertreiberteil zu dem Namen Ihres Druckertreibermodells im anzugebenden Verzeichnispfad.
Wenn der neueste Druckertreiber verwendet wird, der von unserer Website heruntergeladen wurde, geben Sie „(Name des Ordners, wo sich die heruntergeladenen Treiberdaten befinden)\Win7“ ein.
- ** Bei der Verwendung eines anderen Windows-Betriebssystems, ändern Sie den Teil „Win7“ stattdessen zu „Win28R2“/“Win8“/ „Win2012“.



8. Die Modellnamen sind im Listenfeld angezeigt. Wählen Sie den Druckertreiber, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis:

Wenn das Fenster mit der Meldung *Welche Version des Treibers möchten Sie verwenden?* angezeigt wird, wählen Sie **Den aktuellen Treiber ersetzen**.

9. Der Dialog *Geben Sie einen Druckernamen ein* wird angezeigt. Geben Sie den Druckernamen ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis:

Geben Sie beim Ändern des Druckernamens den geänderten Druckernamen ein.

10. Im Windows-Sicherheitsdialogfeld wird der Dialog *Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren?* angezeigt. Klicken Sie auf die Installieren-Schaltfläche.

Hinweis:


DL7600/DL7400/DL3850+/DL3750+...

In Windows 7 / Server 2008 R2 wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.




In Windows 8 / Server 2012 und höher wird das folgende Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Installieren-Schaltfläche.



11. Das Kopieren einer Datei beginnt.

Hinweis:

Warten Sie, bis das Fenster von Verfahren 12. oder Verfahren 13. angezeigt wird.



12. Das Fenster Druckerfreigabe wird angezeigt. Treffen Sie eine Auswahl entsprechend Ihrer Computerumgebung und klicken Sie auf die **Weiter**-Schaltfläche.

Hinweis:

Bei einigen Computersystemen wird das Druckerfreigabe-Fenster möglicherweise nicht angezeigt.


Wenn das Druckerfreigabe-Fenster angezeigt wird, treffen Sie eine Auswahl entsprechend Ihrer Computerumgebung.

(1) Nicht freigeben:

Wählen Sie **Drucker nicht freigeben**.

(2) Freigeben:

Wählen Sie **Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden können** und geben Sie Freigabenamen, Standort und Kommentar ein.



13. Stellen Sie sicher, dass die Meldung *Sie haben Fujitsu DL7400Pro erfolgreich hinzugefügt* angezeigt wird, und klicken Sie auf die **Fertigstellen**-Schaltfläche, um den Assistenten zu beenden.

Hinweis:

- Wenn mehrere Druckertreiber installiert wurden, wird *Als Standarddrucker einstellen* angezeigt. Wählen Sie nach Bedarf.
- In diesem Fenster wird die **Eine Testseite drucken**-Schaltfläche angezeigt. Drucken Sie bei Bedarf eine Testseite.
- Hinweise zum Drucken der Testseite...
 - (1) Wenn ein temporärer Port in Verfahren E. ausgesucht wurde, drucken Sie keine Testseite aus.
 - (2) Achten Sie darauf, dass der Drucker beim Ausdrucken von Testseiten online ist.
 - (3) Testseiten werden entsprechend den Druckertreibereinstellungen zu diesem Zeitpunkt gedruckt. In den Standardeinstellungen des Druckertreibers werden *Papierquelle: automatisch auswählen* und *Papierformat: A4* konfiguriert. Drucken Sie Testseiten auf DIN-A4-Einzelblatt.
 - (4) Um eine vom Standard abweichende Papierzufuhr oder ein anderes Papierformat zu verwenden, ändern Sie zunächst die Einstellung und drucken Sie dann die Testseiten.

-
14. Starten Sie Windows neu.
Dadurch wird die Einrichtung des Druckertreibers abgeschlossen.

Wenn der Drucker nach der Einrichtung gemäß dieser Methode angeschlossen ist, wird der Installationsdialog für die Gerätetreibersoftware eventuell angezeigt und der angeschlossene Drucker wird möglicherweise als „Unspezifisches Gerät“ unter **Geräte und Drucker** angezeigt. Starten Sie in diesem Fall Windows neu.


FEHLER-SUCHE

Wenn der Drucker an den PC angeschlossen ist, bevor der Druckertreiber installiert wird


Wenn der Drucker an den PC angeschlossen ist, bevor der Druckertreiber installiert wird, erscheint die Meldung *Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert.* im Benachrichtigungsbereich (unten rechts im Fenster). Befolgen Sie in diesem Fall das untenstehende Verfahren. In diesem Abschnitt wird Windows 7 Professional Windows (wenn Fujitsu DL7400Pro installiert wird) als Beispiel verwendet.

Bei Verwendung eines anderen Druckers ändern Sie diese Einstellung auf Ihren aktuellen Druckernamen, um das Verfahren zu befolgen.


Für Windows 8/Server 2012 und höher führen Sie das folgende Verfahren aus, um das Problem zu beheben.




Hinweis:


Wenn Sie auf die Sprechblase klicken, wird das folgende Fenster angezeigt. Klicken Sie nach der Überprüfung der Anweisungen auf die **Schließen**-Schaltfläche .

- Parallele Schnittstelle



- USB-Schnittstelle






1. Melden Sie sich als ein Administrator des Computers an.
2. Wählen Sie **Start** und wählen Sie dann **Geräte und Drucker**.

Hinweis:

Für Windows 8 / Server 2012 und höher:

Drücken Sie die Windows-Logotaste + X-Taste, woraufhin die Menüverknüpfung unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.


Klicken Sie auf [Systemsteuerung]→[Hardware und Sound] oder [Hardware]→[Geräte und Drucker]



3. Überprüfen Sie, dass der angeschlossene Drucker als „Unspezifisches Gerät“ im Ordner **Geräte und Drucker** angezeigt wird.

Hinweis:

Wenn der Drucker über eine USB- Schnittstelle angeschlossen ist, wird das folgende Fenster angezeigt.





4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den leeren Teil des Ordners **Geräte und Drucker** und wählen Sie **Geräte-Manager** aus dem angezeigten Menü aus.

Hinweis:

Falls die Meldung *Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?* im Dialogfeld

Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja**.





5. Der Geräte-Manager wird gestartet. Doppelklicken Sie auf **Sonstige Geräte**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den angezeigten Drucker (den angeschlossenen Drucker) und wählen Sie **Deinstallieren** aus dem angezeigten Menü.




6. Das Fenster **Deinstallation des Geräts bestätigen** wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Hinweis:

Klicken Sie, nachdem Sie auf die **OK**-Schaltfläche geklickt haben, auf die **Schließen**-Schaltfläche (oben rechts im Geräte-Manager- Fenster, um den **Geräte-Manager** zu beenden.

7. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste des Druckers auf die O-Seite, um das Gerät auszuschalten.





8. Starten Sie Windows neu.

Damit ist die Wiederherstellung abgeschlossen, wenn Drucker und PC vor der Installation des Druckertreibers verbunden sind.

Nach dem Neustart installieren Sie den Druckertreiber gemäß dem Verfahren, das unter *Installation des Druckertreibers* beschrieben ist.


Wenn ein Fehler im Setup-Programm angezeigt wird

Als das Setup-Programm gestartet wurde, wurde das -Warnfenster oder das -Fehlerfenster angezeigt.




Ursache: Klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche ohne Auswahl eines Druckertreibers.

Maßnahme: Wählen Sie den Druckertreiber, den Sie installieren möchten, und klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.



Ursache: Der Ordnerpfad überschreitet die festgelegte Anzahl von Zeichen.


Maßnahme: Bewegen Sie den Ordnerpfad des Setup-Programms für die Fujitsu DL-Serie zu der Stelle, an der die Anzahl der Zeichen 100 oder weniger beträgt.



Ursache: Die zur Installation erforderliche Setup-Informationsdatei kann nicht gefunden werden.


- (1) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise nicht vorhanden.
- (2) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise zerstört.

Maßnahme: (1) Führen Sie das Setup-Programm für die Software der Fujitsu DL-Serie erneut aus.
(2) Beschaffen Sie den neuesten Druckertreiber aus der Rubrik Support & Downloads von der Fujitsu Isotec Website.
<http://jp.fujitsu.com/group/fit/en/>
** Die obige Adresse war die URL zu dem Zeitpunkt, als dieses Handbuch geschrieben wurde.




- Ursache:** Es gibt einen Fehler in der Setup-Informationsdatei, die für die Installation erforderlich ist.
- (1) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise nicht vorhanden.
 - (2) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise zerstört.

Maßnahme: (1) Führen Sie das Setup-Programm für die Software der Fujitsu DL-Serie erneut aus.
(2) Beschaffen Sie den neuesten Druckertreiber aus der Rubrik Support & Downloads von der Fujitsu Isotec Website.
<http://jp.fujitsu.com/group/fit/en/>
** Die obige Adresse war die URL zu dem Zeitpunkt, als dieses Handbuch geschrieben wurde.




- Ursache:** Das Druckertreiber-Installationspaket der FUJITSU DL-Serie für den ausgewählten Druckertreiber kann nicht gefunden werden.
- (1) Ein Systemfehler ist möglicherweise aufgetreten.
 - (2) Das Druckertreiber-Installationspaket der FUJITSU DL-Serie ist eventuell nicht vorhanden.
 - (3) Das Software-Einrichtungsprogramm der FUJITSU DL-Serie ist eventuell zerstört.

Maßnahme: (1) Starten Sie Windows neu.
(2) Führen Sie das Setup-Programm für die Software der Fujitsu DL-Serie erneut aus.
(3) Beschaffen Sie den neuesten Druckertreiber aus der Rubrik Support & Downloads von der Fujitsu Isotec Website.
<http://jp.fujitsu.com/group/fit/en/>
** Die obige Adresse war die URL zu dem Zeitpunkt, als dieses Handbuch geschrieben wurde.



- Ursache:** Das Druckertreiber-Installationspaket der FUJITSU DL-Serie für den ausgewählten Druckertreiber kann nicht gefunden werden.
- (1) Ein Systemfehler ist möglicherweise aufgetreten.
 - (2) Das Druckertreiber-Installationspaket der FUJITSU DL-Serie ist eventuell nicht vorhanden.
 - (3) Das Software-Einrichtungsprogramm der FUJITSU DL-Serie ist eventuell zerstört.

- Maßnahme:**
- (1) Starten Sie Windows neu.
 - (2) Führen Sie das Setup-Programm für die Software der Fujitsu DL-Serie erneut aus.
 - (3) Beschaffen Sie den neuesten Druckertreiber aus der Rubrik Support & Downloads von der Fujitsu Isotec Website.
<http://jp.fujitsu.com/group/fit/en/>
** Die obige Adresse war die URL zu dem Zeitpunkt, als dieses Handbuch geschrieben wurde.




- Ursache:** Die Installation des Druckertreibers wurde abgebrochen.
- (1) Das Element **Diese Treibersoftware nicht installieren** wurde im Windows-Sicherheitsfenster während der Einrichtung ausgewählt.
 - (2) Die **Abbrechen**-Schaltfläche wurde ausgewählt, während der „Drucker hinzufügen“-Assistent ausgeführt wurde.

- Maßnahme:** Führen Sie das Software-Einrichtungsprogramm der FUJITSU DL-Serie oder das Druckertreiber-Programmpaket der FUJITSU DL-Serie erneut aus.




- Ursache:** Die Installation wurde in einem anderen Betriebssystem als Windows 10 / Server 2016 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 7 / Server 2008 R2 ausgeführt.

- Maßnahme:** Führen Sie das Software-Einrichtungsprogramm der FUJITSU DL-Serie oder das Druckertreiber-Programmpaket der FUJITSU DL-Serie in Windows 7 / Server 2008 R2 oder einer späteren Version aus.



Ursache: Der Ordnerpfad überschreitet die festgelegte Anzahl von Zeichen.


Maßnahme: Bewegen Sie den Ordnerpfad des Druckertreiber-Programmpakets für die Fujitsu DL-Serie zu der Stelle, an der die Anzahl der Zeichen 100 oder weniger beträgt.



Ursache: Die zur Installation erforderliche Setup-Informationsdatei kann nicht gefunden werden.

- (1) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise nicht vorhanden.
- (2) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise zerstört.


Maßnahme: (1) Führen Sie das Druckertreiber-Programmpaket der Fujitsu DL-Serie erneut aus.
(2) Beschaffen Sie den neuesten Druckertreiber aus der Rubrik Support & Downloads von der Fujitsu Isotec Website.
<http://jp.fujitsu.com/group/fit/en/>
** Die obige Adresse war die URL zu dem Zeitpunkt, als dieses Handbuch geschrieben wurde.



Ursache: Es gibt einen Fehler in der Setup-Informationsdatei, die für die Installation erforderlich ist.

- (1) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise nicht vorhanden.
- (2) Die Setup-Informationsdatei ist möglicherweise zerstört.


Maßnahme: (1) Führen Sie das Druckertreiber-Programmpaket der Fujitsu DL-Serie erneut aus.
(2) Beschaffen Sie den neuesten Druckertreiber aus der Rubrik Support & Downloads von der Fujitsu Isotec Website.
<http://jp.fujitsu.com/group/fit/en/>
** Die obige Adresse war die URL zu dem Zeitpunkt, als dieses Handbuch geschrieben wurde.



Ursache: Es gibt einen Fehler in der Setup-Informationsdatei oder in der Druckertreiberdatei, die für die Installation erforderlich ist.

- (1) Die Setup-Informationsdatei oder die Druckertreiberdatei ist eventuell nicht vorhanden.
- (2) Die Setup-Informationsdatei oder die Druckertreiberdatei ist eventuell zerstört.

Maßnahme: (1) Führen Sie das Druckertreiber-Programmpaket der Fujitsu DL-Serie erneut aus.
(2) Beschaffen Sie den neuesten Druckertreiber aus der Rubrik Support & Downloads von der Fujitsu Isotec Website.
<http://jp.fujitsu.com/group/fit/en/>
** Die obige Adresse war die URL zu dem Zeitpunkt, als dieses Handbuch geschrieben wurde.



Ursache: Ein Systemfehler ist aufgetreten.

Maßnahme: Führen Sie das Software-Einrichtungsprogramm der FUJITSU DL-Serie oder das Druckertreiber-Paket der FUJITSU DL-Serie erneut aus.

